

Postup přenosu licence Autodesk na jinou pracovní stanici

U produktů Autodesk řady 2010 je přenos lokálních licencí prováděn online, přes internet.
Tento postup je platný pro nižší verze produktů Autodesk.

Lokální licenci CAD produktu Autodesk chráněnou softwarovým klíčem C-Dilla/SafeCast můžete přenést na jinou pracovní stanici pomocí aplikace "Pomůcka pro přenos licencí" (viz. menu Start), prostřednictvím přenosového souboru nebo kódu.

Na stejný počítač (havárie, výměna komponentů) licence tímto způsobem nelze převést.

Podrobný postup přenosu je popsán v nápovědě tohoto pomocného programu. Najdete jej v nabídce Start ve složce dané CAD aplikace.

Základní postup:

1. Ještě předtím, než pomůcku pro přenos licencí (PLU) použijete, musíte mít daný CAD produkt nainstalovaný na obou počítačích, zdrojovém i cílovém.
2. Na cílovém počítači spustíte PLU, kde získáte identifikační kód počítače (zobrazen ve spodní levé části dialogového okna). Identifikační kód počítače je jedinečný kód vázaný na HW počítače.
3. Na zdrojovém počítači si na záložce Počítače přidáte do seznamu nový počítač, kde zadáte získané identifikační číslo cílového počítače.
4. Po přidání cílového počítače do seznamu již můžete na záložce Licence provést export licence. Když exportujete licenci na cílový počítač poprvé, PLU vytvoří přenosový soubor, který musí být importovaný do cílového počítače. Při následných exportech lze již použít přenosový kód.
5. Po exportování licence je ještě možné na zdrojovém PC spustit produkt po dobu určité ochranné lhůty.

Doporučení:

Nepřenášejte licenci na počítač, kde již běží jiná licence téhož produktu.
Ujistěte se, že při přenosu neběží žádný firewall, antivir a další, které by mohli bránit přenosu.
V případě havárie počítače, výměny disku nebo jiného HW a také v případě ztráty licence (porušení licenčního souboru, např. antivirem) požádejte standardně o nový aktivační kód.